

VISIT...


LANZAROTE
Caliente.COM

韩国围棋畅销书系列

바둑서당

曹薰铉中盘战略

打入篇



Copyright © 2004

韩国围棋畅销书系列

曹薰铉中盘战略

第一卷·打入篇

[韩]曹薰铉 著
陈 启等译

人民体育出版社

Created by Tasita

出版前言

韩国围棋畅销书第一批 6 种 14 册在我国出版后，受到读者的欢迎和好评。为此，我们与韩国围棋书院再次商谈并继续有选择地引进。

现在这套韩国围棋畅销书增至 9 种 32 册，即：《曹薰铉布局技巧》(1)(2)(3)(4)(5)，《李昌镐新手新型》(1)(2)(3)，《围棋最新攻防变化》(1)(2)(3)，《欺着的攻与防》，《曹薰铉最新定式》(1)(2)(3)(4)(5)，《李昌镐官子技巧》(1)(2)(3)，《曹薰铉围棋速成》(1)(2)(3)，《曹薰铉中盘战略》(1)(2)(3)(4)(5)，《曹薰铉和李昌镐围棋教室》(入门篇上、下卷)(初级篇)(中级篇)。以后视情况仍可能增加品种和册数。

需要特别提到的，是第一批出版的《曹薰铉布局技巧》(上)(中)(下)三册，从现在看应列为(1)(2)(3)才合理。对当时的考虑不周，谨向读者致歉。如果再版，将把(上)(中)(下)改为(1)(2)(3)。

在此，向所有关心和支持此丛书出版的中韩人士，表示诚挚的感谢！

前 言

业余棋手下棋的一个主要特征，就是很多棋在中盘阶段就结束了战斗。尤其是低水平棋手，很少有最后依靠点目才分出胜负的时候。而专业棋手却正好相反，相对来说，中盘就结束战斗的情况较少。

人们不禁要问，出现这一现象的原因是什么？道理很简单，中盘战斗包括了打入、腾挪、攻击、防守等许多技巧，专业棋手久经沙场不易被一下击垮，业余棋手在这方面存在着明显的差距，正所谓“一着不慎，满盘皆输”是也。

中盘战的情况如何，对整盘棋的胜败有着直接的、关键性的影响。虽然布局的好坏对胜负也有间接的影响，官子水平如何也影响到胜负，但其影响力均远不及中盘。就算布局非常完美，若在中盘战中，不幸大龙被屠，则肯定很难赢棋；或者说尽管收官水平高超，但在官子阶段要挽回中盘战中的大量损失，也是极其困难的。

中盘是指布局结束后，双方进入短兵相接的战斗阶段。如果说布局是棋的骨架，中盘则可称做棋的血肉。正因为中盘战如此重要，才推出了这套“中盘战略”丛书，以介绍实战中经常出现的基本图形和提出并解答问题的形式，向大家讲解中盘战中的各种技巧。相信这套书对读者提高棋力会有很大帮助。

最后，对承担本书稿件整理、编辑出版工作的围棋书院同仁一并致以诚挚的谢意。

曹薰铉

1998年3月

目 录

第一章 基本打入 38 型 (1)

基本图 1 ~ 图 38


第二章 实战打入 30 型 (155)

问题图 1 ~ 图 30

Created by Tasita

第一章


基本打入 38 型



Created by Tasita

Created by Tasita

基本图 1



黑先

黑 1 逼攻，白 2 拆二，黑棋欲通过攻击上边白棋的弱点来掌握全局的主动权。那么请问黑棋打入的急所在哪里？




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 打入瞄着白棋 A 位的弱点。





图 2

图 2 白棋无理
黑 1 打入时，白 2 连接无理，黑 3 顶是好棋，白 4 时，黑 5、7 是追击白棋的好次序。






图 4

图 4 白棋低位
在图 3 的进行中，黑 1 时，白 2 如果下立，白棋虽可左右联络，但以下至黑 7，白子位置过低。




图 5

图 5 白不满
黑 1 时，白 2 若挡，至黑 7，白棋不满。




图 6

图 6 白棋满意
白△连接时，黑棋如果省去前图中的黑 7，则白 1 打吃以下至白 9，黑棋不好。而且以后白棋下 A 位或 B 位都是先手。




图 7

图 7 白棋的抵抗

黑 1 打入时，白 2 托是最顽强的抵抗，黑 3、5 打吃，白 4、6 反打，以下至白 12，白棋封锁是好次序。




图 8

④ ⑦ = △ ⑤ = ○

图 8 弃子战术

图 7 之后，黑 1 只好断，白 2 打吃以下至黑 11，白棋利用弃子先手整理外围，其好坏将由周边棋子的布置决定。





图 9

图 9 其他应手

黑 1 时，白 2 顶的下法也有可能，以后黑 A 时，白 B 扳，结果与图 8 同。

基本图 2



白先

右上角是基本定试。白 1 挂角，黑 4 后，白 5 逼是针对黑棋弱点的好点。其后黑棋如果不在右上补，白棋可打入。现在请问打入的急所在哪里？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 以白△子为后援打入。




图 2

图 2 白棋满足
白 1 时，黑 2 是最容易想到的，其后白 3 顶以下至白 7，白棋满足。




图 3

图 3 黑棋贪心
在图 2 的进行中，白 1 时，黑 2 长无理，白 3、5 切断后，白 7 扳，黑棋不利。




图 4

图 4 最强的应手

白 1 打入时，黑 2 尖是最强的应手。




图 5

图 5 必然的进行

黑△时，白 1 长、3 托是次序，黑 4、6 时，白 7 先手与黑 8 交换后，白 9 点是要领，以下进行至白 13，白棋做活，而且还可瞄着黑棋 A 位和 B 位的弱点。




图 6

图 6 白棋充分

在图 5 的进行中，白 1 时，黑 2 如果挡，白 3、5 扳接是次序，以下进行至白 9，白棋可以占取很大的角地。




图 7

图 7 白棋的野心
黑 3 下立时，白棋不下在 A 位，而白 4 扳是白棋的野心，黑 5 断后，白棋不好。




图 8

图 8 白棋难受
续图 7，其后白 1 打吃，然后白 3 长，但黑 4 靠住，白棋以后不好下。





图 9

图 9 其他下法
白 1 打入时，黑 2 单跳也可以考虑，白 3 则向中腹出头，以后中腹的战斗将是关键。

基本图 3



白先

黑 1 拆二是扩张上边的绝好点，那么
请问此时白棋打入的急所在哪里？




图 1

图 1 打入的急所

白 1 靠是打入的急所。在 A 位打入过深，以后会面临苦战。




图 2

图 2 实地为主

白 1 时，黑 2 扳是以实地为主的下法，其后白 3 具有气势，以下至黑 6，均是定式化的进行。




图 3

图 3 均势

续图 2，其后白 1 打吃、白 3 长是好次序，黑 4 以下至黑 10，双方下成外势与实地的对抗，双方均无不满。




图 4

图 4 白棋满足

在图 3 的进行中，
白 1 扳时，黑 2 连接明显缺少气魄，以下至白 5，白棋满足。




图 5

图 5 黑棋不满

白 1 时，黑 2 打吃
后黑 4 连接更加不好，
以下至白 7，黑▲二子
受攻。




图 6

图 6 白棋满足

白 1 时，黑 2 上
扳，其后黑 4 下立，以
下至白 7，黑棋仍不
利。




图 7

图 7 大同小异

黑 1 扳，其后黑 3 连接，以下至白 6，结果与图 6 大同小异。以后黑下 A 位可确保根地。




图 8

图 8 正确的下法

白 1 时，黑棋如不想让白棋构筑成外势，黑 2 长是正确的，而白 3 也是常用的手段。





图 9

图 9 均势

白 1 肩冲，黑 2 长是惟一的着法，白 3 以下至黑 8 均是预想的着法，结果双方下成均势。

基本图 4



白先

白 1 挂，黑 2、4 时，白 5 逼是绝好点。其后黑 6 跳起，目的是事先防备白棋的打入。那么请问白棋进入黑阵的方法是什么？如果白 A 飞，黑 B 应后，上边黑棋将大大走强。




图 1

图 1 进入的方法
白 1 可点三三进角。




图 2

图 2 白棋满足
白 1 时，黑 2 挡重视上边，但白 3、5 取实地，黑棋不好。




图 3

图 3 本手
白 1 时，黑 2 挡是本手，其后白 3 扳，以后黑棋是在 A 位挡还是在 B 位扳是关键所在。




图 4

图 4 正确的方向
黑棋考虑到黑▲子的存在，黑 1 挡是正确的方向。白 2 虎是形，以下黑 3、白 4，双方告一段落。




图 5

图 5 方向错误
黑 1 以下至黑 5，黑棋虽削弱了白▲子的作用，但方向存在错误，使其上边被破坏。黑 5 以后，黑棋期待着 A 位靠下。




图 6

图 6 黑棋的用意
黑 1 靠下，以下至白 6，黑棋可以先手封住白棋。




图 7

图 7 白棋的对策
白 1 以下进行至黑 4 时，白 5 虎是好棋。




图 8

图 8 白棋满足
续前图，其后黑 1 打吃，以下至白 4，黑棋已不存在图 6 中的手段，而且黑▲二子的作用也大大降低。





图 9

图 9 坚实的防守
黑 1 跳补，是坚实的防守，不仅可以解消白 A 的点入，而且将来黑 B 打入也是绝好点。



白先

白 1 挂时，黑 2 尖顶是充分考虑到白 1 与白△的间隔而采用的。正常情况下，黑 2 尖顶有使对方走强的嫌疑，因而成为恶手的可能性很大。但由于目前白 1 与白△之间的间隔较窄，因而黑 2 同样有强有力的味道。现在我们分析一下黑 4 单跳以后打入的手段。




图 1

图 1 打入的急所
白 1 点三三是打入的急所，黑棋预想的应手应是 A 位或 B 位。




图 2

图 2 实地为主
白 1 时，黑 2 挡是求实地的下法，白 3 扳以下至黑 6 均很常用，以后白可 A 位打收官。




图 3

图 3 其他下法
白 1 时，黑 2 扳也有可能，白 3 时，黑 4 打吃守住角地，以下至黑 6 告一段落。




图 4

图 4 白棋无理

黑 1 打吃时，白 2 长无理，黑 3 连接以后，黑棋在 A 位和 B 位中必居其一。




图 5

图 5 攻击性下法

白 1 打入时，黑棋考虑到黑●子的存在，黑 2 下立是攻击性的下法。其后白 3 也是常用的手法。




图 6

图 6 白棋做活

白 1 点，黑 2 连接，其后白 3 长以下至白 17 是基本次序，黑 18 飞攻，黑棋掌握主动。




图 7

图 7 黑棋的强手
黑 1、白 2 时，黑 3 连扳是强手，其后白 4 如果连接，黑 5 也连接，黑棋充分。白 6 补棋时，黑 7 可以继续攻击。




图 8

图 8 黑棋的后续手段

在图 7 的进行后，黑 1 可在角上点，白 2 连接以下至白 6，白棋被迫后手做活。





图 9

图 9 白棋无理
黑 1 时，白 2 挡无理，以下进行至黑 9，双方下成打劫。

基本图 6



白先

白 1 挂时，黑 2 尖顶，以下白 3、黑 4，与以前我们所述的棋形相似。由于黑 4 飞的间隔很小，白棋的打入手段值得研究。那么请问白棋打入的急所在哪里？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 是打入的急所，其后白棋在 A 位和 B 位中居其一。




图 2

图 2 联络
白 1 时，黑 2 单跳守角，白 3 尖顶后，白 5 可以联络。




图 3

图 3 处理
白 1 时，黑 2 如果顶，白 3 点角是处理的方法，黑 4 下立阻止白棋联络时，白 5 先手利用后，白 7 长，白棋成功。




图 4

图 4 白棋满足

白 1 时，黑 2 扳无理，白 3 断以下至白 7，白棋吃住黑●三子，白棋当然满足。




图 5

图 5 白棋的利用

白 1 时，黑 2 是取实地的下法，以下白 3、黑 4，白棋可以先手利用。




图 6

图 6 白棋满足

白 1 时，黑 2 扳虽可考虑，但以下至白 6，白棋先手得利。




图 7

图 7 效率不高
白 1 打入虽可考虑，但以下进行至黑 6，与图 6 相比，白棋的效率不高。




图 8

图 8 得不偿失
白 1 时，由于有黑△子的存在，黑 2 应很好，白 3 以下至白 9，白棋虽可活角，但黑 10 攻击，黑棋充分。





图 9

图 9 角的防守
黑 1、3 首先守角，目的是不给白棋以打入的机会，由此不仅可以在角地成空达 20 多目，而且还可利用 A 位攻击。

基本图 7.



白先

白 1 挂角，黑 2 单跳，黑棋由此可以与左上的外势连成一片。但不管目前黑棋势力如何强大，白棋都有打入的机会。那么请问白棋如何打入上边的黑阵？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 是打入的急所，黑棋预想的应手是 A 位或 B 位。




图 2

图 2 做活
白 1 时，黑 2 压重视中腹，其后白 3 长与黑 4 交换，白 5 托是做活的关键，以下进行至白 9，白棋可以轻松安定。




图 3

图 3 黑棋的变化
白 1 时，黑 2 虎是重视边的下法，其后白 3 冲、白 5 打吃均是必然的进行。




图 4

图 4 白棋满足

续图 3，黑 1 连接以下至白 12 均是必然的进行，双方形成了转换。由于角地实空太大，结果白棋有利。




图 5

⑥ = △

图 5 变化

在图 4 的进行中，白 1 时，黑 2 打吃是手筋，但以下进行至白 9，白棋在角地仍获取很大的实空。




图 6

图 6 中腹是关键

白 1 时，黑 2 并，其后白 3、5 连跳，中腹将是双方争夺的关键。




图 7

图 7 手筋

白 1 时，黑 2 封的下法也可考虑。白 3 是手筋，其后黑 4 如果挡，白 5、7 扳接，白棋瞄着 A 位和 B 位的断点。




图 8

图 8 白棋安定

白 1 时，黑 2 可以连接，其后白 3 联络，白 5 飞，白棋可以轻松安定。





图 9

图 9 方向错误

白 1 时，黑 2 并方向错误，白 3 跳出后，由于有 A 位和 B 位的缺点，黑棋不好。

基本图 8



白先

白 1 挂时，黑 2 夹攻，白 3 点入以下至黑 8，黑棋取外势，白棋得角地。那么请问现在白棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所

白 1 打入是急所，其后黑棋可以预想的应手是 A 位或 B 位。




图 2

图 2 外势作战

白 1 时，黑 2 如果压住，白 3 是急所，其后黑 4 挡取势，以下至黑 12，白棋的实地明显。




图 3

图 3 弃子战术

白 1 时，黑 2 连接是本手，其后白 3 顶，黑 4 挡，白 5 试图联络，黑 6 下立非常重要。黑 6 下立的意图是使用弃子战术。




图 4

图 4 黑棋满足

续图 3，其后白 1 只好断，以下至白 11，黑棋可以满足。




图 5

图 5 正确的次序

黑 1、3 时，白 4 与黑 5 交换后，白 6、8 联络是正确的次序。




图 6

图 6 白棋满足

续图 5，其后黑 1 连接，白 2 时，黑 3 断，白 4 虎，此时黑 5 下立是缓手，白 6 守角，白棋满足。




图 7

图 7 白棋充分

黑 1、白 2 时，有黑 3 长的变化，其后白 4 扳以下至黑 9 均是必然的次序，白棋破了上边黑空，白棋充分。黑 A 随时可打吃白 ⊗ 一子，角上黑棋已活。




图 8

图 8 黑棋满足

黑 1 断时，白 2 打吃黑一子不好，以下至黑 5，白 ⊗ 四子被吃，黑棋满足。





图 9

图 9 均势

白 1、3 时，黑 4 顶是最佳应手，而白 5 跳也是常用下法，其后黑 6、8 挖接以下至白 11，双方均势。

基本图 9



黑先

白 1、3 挂角，让黑棋分别守角后，白 5 补，是白棋有效地占据上边的下法。这种棋形在让子棋中经常出现。那么请问黑棋应如何打入上边白阵？




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 或 A 位打入是急所。




图 2

图 2 联络
黑 1 时，白 2 如果压，黑 3 以下至白 8，黑棋争得先手后，黑 9 是要领，以后 A 位和 B 位黑必居其一。




图 3

图 3 黑棋不满
黑 1、白 2 时，黑 3 扳是大恶手，以下至白 6 进角，黑棋不满。




图 4

图 4 征子

白 1 压时，黑棋如果征子有利，黑 2 挖是好棋。其后白 3 打吃，白 5 长，以下至黑 8，白棋由于还有 A 和 B 位的弱点，结果黑好。




图 5

图 5 黑棋满足

黑 1 挖时，白 2 打吃、白 4 挡是重视边的下法，以下至白 10 均是定式化进行，黑棋实地明显。




图 6

图 6 黑棋满足

黑 1 时，白棋在征子不利的情况下，白 2 打吃是恶手，以下至黑 7，白棋不利。以后黑棋还有在 A 位扳做劫的余味。




图 7

图 7 白棋不满
白棋有 1、3 打吃黑一子的变化，此时黑 4、6 先手利用后，黑 8 打吃，可以征吃白一子，结果仍是白棋不满。




图 8

图 8 黑薄
黑 1、白 2 时，黑 3 再打入也可以考虑，其后白 4 如果压，黑 5 可以托过，不过黑棋形比较薄。





图 9

图 9 白棋充分
黑 1 时，白 2 可以虎，黑 3 只好补棋，白棋形很厚，白棋充分。

基本图 10



白先

白 1 是温和挂法，黑 2 守角取实地，白 3 时，黑 4 逼攻是绝好点，白 5 单跳防守，黑 6 拆二当然，其中白 3 下成 A 位拆二也有可能。黑 6 以后，白棋应如何在右上打入，其急所在哪里？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 在右上打入是急所，黑 2 是惟一的应手。




图 2

图 2 定式
黑 1 压，白棋在征子有利的前提下，白 2 挖是要领，以下至白 8 是定式化的进行，白棋可以安定。




图 3

图 3 黑棋的弱点
续图 2，黑 1、3 先手扳接，白 4 时，黑 5 展开，以后 A 位和 B 位是黑棋的弱点。




图 4

图 4 白棋的利用

图 3 中所说黑棋的弱点是指白棋有白 1 夹的手段，其后黑 2 如果连接，白 3 先手利用后，白 5 肩冲，白棋可以轻松地破黑空。




图 5

图 5 变化

白 1 时，有黑 2 连接的变化，此时白 3 跳利用黑棋 A 位弱点是要领。




图 6

图 6 白棋满足

白 1 挖时，黑 2、4 打吃白一子是大恶手，以下进行至白 9，角上黑一子被吃，黑棋非常不利。

⑧ = △




图 7

图 7 黑棋不满

黑 1 打吃，其后黑 3 连接的变化虽可考虑，但白 4 征吃黑●一子，黑棋不满。




图 8

图 8 白棋舒畅

白 1 时，有黑 2 打吃、黑 4 贴的变化，此时白 5 打吃、白 7 扳是很好次序，其后黑 8 补棋，以下进行至白 13，白棋争得先手后，白 15 展开，白棋舒畅。





图 9

图 9 黑厚

黑 1 时，白棋如果征子不利，白 2 长，以下进行至黑 9，黑厚。

基本图 11



白先

白 1 时，黑 2 玉柱守角，白 3 则拆二。以后黑棋如要确保角地，还须在角上补一手。如果黑棋不补棋，请问白棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 打入是急所，以后黑棋可以预想的应手是 A 位或 B 位。




图 2

图 2 白棋满足
白 1 时，黑 2 如果压，白 3 与黑 4 交换后，以下进行至白 7，白棋打入成功。




图 3

图 3 白棋不满
白棋不选择图 2 的着法，而是白 1 点不好，黑 2、4 吃住白二子后，黑棋形很厚，白棋不满。




图 4

图 4 白棋不满

黑 1 压时，白 2、4 立即联络是疑问手，至白 6，与图 2 相比，白棋不满。




图 5

图 5 黑棋的攻击

白 1 时，黑 2 尖，其意是不让白棋活，但白 3、5 后，白棋可以安定，黑棋不好。




图 6

图 6 黑棋的弱点

续图 5，其后黑 1 扳，白 2 以下至白 8，A 位和 B 位的弱点仍是黑棋的负担。




图 7

图 7 其他打入
白 1 的打入也可考虑，黑 2 如果挡，白 3 尖后，白 5 向中腹出头，白棋充分。




图 8

图 8 白棋充分
白 1 时，黑 2 压以下进行至白 7，白棋可轻松联络。





图 9

图 9 黑棋的防守
黑棋在白棋打入之前，首先黑 1 跳进行防守是正确的。

基本图 12



黑先

白 1 逼时，黑 2 跳补是确保角地的绝对一手，而且黑 2 后还可伺机打入上边。黑 2 以后，白棋如果不在上边补，黑棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所

黑 1 是打入的急所，其后白棋可以预想的应手是 A、B、C 三点。




图 2

图 2 黑棋满足

黑 1 时，白 2 并取左上实地，其后黑 3 尖攻击白△一子，黑棋满足。




图 3

图 3 联络

黑 1 时，白 2 如果封锁，黑 3 与白 4 交换后，黑 5、7 与黑△子联络。




图 4

图 4 白棋的野心
白 1 尖是最强抵抗，黑 2 先手与白 3 交换后，黑 4 托，白棋不行。




图 5

图 5 黑棋满足
续图 4，其后白 1 如果扳，黑 2、4 打吃很充分，以后黑 A 出头、黑 B 扳和黑 C 断都是黑棋的手段。




图 6

图 6 黑棋满足
白 1 压，黑 2 长时，白 3 挡重视左上，但以下进行至黑 10，黑棋所得角地很大，而且还有 A 位利用的味道。




图 7

图 7 白棋失算
黑 1 时，白 2 跳，黑 3 跳出后，黑 A 飞或黑 B 托二者必得其一，白棋失算。




图 8

图 8 黑棋满足
黑 1 时，白 2 尖顶，其后白 4、6 扳接，但白△一子被吃，白棋不好。





图 9

图 9 白棋的防守
黑△跳补时，白棋为防备黑棋的打入，白 1 飞进行防守，是正确的选择。

基本图 13



白先

白 1 逼，伺机攻击黑棋三子，因而黑棋补角是普通的设想。黑棋如果不补，白棋有严厉的打入，并破黑棋的根地。那么请问白棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 冲，黑 2 挡时，白 3 是打入的急所。




图 2

图 2 联络
续图 1，其后黑 1 如果连接，白 2 托，白棋可以联络。




图 3

图 3 黑棋困难
白 1 托时，黑 2 扳不能成立，白 3 虎后，白 5 断打，黑棋失败。




图 4

图 4 大同小异

白 1 时，黑 2 如果连接，白 3 冲出，黑棋被一分为二。




图 5

图 5 黑棋的抵抗

白 1 时，黑 2 尖进行抵抗，其后白 3 如果断，黑 4 下立是急所，以下白 5、黑 6，黑棋可以吃住白二子，黑形势不错。




图 6

图 6 征子

黑 1 时，白 2 打吃，其后白 4 扳攻击黑三子，是白棋的最佳下法。其后黑 5 长，以下至黑 9 均是必然的进程，白棋由于 A 位征子有利，黑棋失败。




图 7

图 7 白棋的错觉
白 1、黑 2 时，白 3 冲，希望黑 A 应，但黑 4 挡后，白棋大损。




图 8

图 8 白死
续图 7，其后白 1 打吃，黑 2 以下至黑 6，白棋被全杀。





图 9

图 9 黑棋的防守
白 1 时，黑 2 挡是很厚的防守下法。

基本图 14



黑先

白 1 大飞挂，黑 2 守角，白 3 折二，其后黑 4 折逼，并伺机攻击白二子。此处白棋如果不下，请问黑棋应如何打入？




图 4

图 4 白棋难受

续图 3，其后白 1 如果扳，黑 2 虎，白 3、黑 4 后，白棋被分断。




图 5

图 5 黑棋充分

本图进行至黑 4，黑棋不仅捞取了实地，而且还可攻击白棋，黑棋充分。




图 6

图 6 其他打入

黑 1 打入也可以成立，白 2 连接以下至黑 5，结果与图 2 相同。




图 7

图 7 黑棋充分
黑 1 时，白 2 如果挡，黑 3 托是手筋，以下白 4、黑 5，黑棋成功联络。




图 8

图 8 一般不好
黑 1 点，其后黑 3 压，是取中腹时的有力手段。但这样攻击一般不好，以下进行至白 12，黑棋不利。





图 9

图 9 白棋的防守
黑▲逼攻时，白 1 单跳进行防守正确，白棋可不再受攻。

基本图 15



黑先

白 1 是常用的分投，黑 2 逼方向正确，白 3 挂，以下黑 4、白 5 均是实战中经常出现的基本型。其后黑 A 补棋，白 B 同样补棋。黑棋现在极欲打入白阵，那么请问黑棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 是打入的急所。




图 2

图 2 气势
黑 1 时，白 2 尖取实地，黑 3 尖攻击白一子，这是双方具有气势的进行。




图 3

图 3 各得其所
黑 1 时，白 2 跳，其后黑 3 守角，白 4 尖攻击黑一子，后续变化见下图。




图 4

图 4 黑棋的用意

白 1 时，黑 2、4 冲断可以成立，其后白 5、黑 6 长时，白 7 托是手筋。




图 5

图 5 均势

白 1 托，黑 2 打吃，白 3 时，黑 4 断是次序，其后白 5 打吃以下至黑 8 均属必然，这是双方的最佳进行。




图 6

图 6 黑棋不满

在图 5 的进行中，白 1 时，黑 2 提子是恶手，此时白 3 顶是好手，A 位是黑棋的弱点，黑棋不满。




图 7

图 7 白棋满足
白 1 打吃时，黑 2 提子仍然不好，白 3 连接后，结果仍是白好。




图 8

图 8 黑棋的贪心
白 1 托时，黑 2 扳，白 3 时，黑 4 打吃过于贪心。黑 4 时，白 5 下立是手筋，以下至黑 8 是必然的次序。





图 9

图 9 黑死
图 8 之后，白 1 扑以下进行至白 5，黑八子被吃。

④ = ①

基本图 16



白先

白1拆二，在安定自己的同时，伺机打入黑棋的角地。现在黑棋的棋形虽然比较坚实，但要确实成空，还须补棋。黑棋如果不补，白棋可以打入，那么请问白棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 抓住黑棋的弱点，是打入的急所。




图 2

图 2 白棋满足
白 1 时，黑 2 是最简单的应法，其后白 3 顶以下至白 7，白棋轻松处理。




图 3

图 3 黑棋的防守
图 2 后，黑 1 守角很好，白 2 先手冲一下，黑 3 退，其后黑 A 或黑 B 都是先手。




图 4

图 4 黑棋的抵抗
白 1 打入，黑 2、白 3 时，黑 4 长是强手，但结果不好。




图 5

图 5 白棋活角
续图 4，白 1 冲后，白 3、5 扳接是要领，以下进行至白 9，白棋可以轻松活角。




图 6

图 6 强手
白 1、3 扳接，黑 4 连接时，白 5 切断是强手。




图 7

图 7 白棋的外势
白 1 时，黑 2 打吃是大恶手，其后黑棋虽可吃住白五子，但至黑 22，白棋可以先手筑成很厚的外势，黑棋不好。




图 8

图 8 白棋满足
白 1 时，黑 2 如果扳，白 3 长是次序，其后黑 4 打吃，白 5、7 先手利用后，白 9 飞，白棋可以吃住角上的黑棋，白棋满足。





图 9

图 9 黑棋的防守
白 1 时，黑 2 或黑 A 飞守角是很厚的下法。

基本图 17



黑先

白 1 拆二时，黑 2 飞，占取很大的角地。但由于周边白棋强大，黑 2 应更为坚实地补方是本手。那么请问现在白棋如何利用黑棋的弱点来打入黑角？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 或 A 位是打入的急所。




图 2

图 2 白棋充分
白 1 打入，黑 2 顶是正应，以下至白 5，白棋可以轻松联络。




图 3

图 3 大同小异
白 1 时，黑 2 也可考虑，但以下白 3、5，结果与图 2 大同小异。




图 4

图 4 其他打入

白 1 打入也可以成立，如果黑 2 应，白 3 长，黑 4 以下至白 7，白棋成功联络，而且还瞄着 A 位的利用。




图 5

图 5 有效的方法

白 1、黑 2 时，白 3 飞是更加有效的下法，其后黑 4 补棋、白 5 长，白棋比图 4 更好。




图 6

图 6 黑棋的反击

白 1 时，黑 2 扳是当然的反击，其后白 3 断，黑 4 以下至白 13 是必然的次序，结果白棋获取了角地，而黑棋也可确立坚实的补势。




图 7

图 7 白棋难受

白 1 打入看似急所，被黑 2 挡，其后白 3 顶、黑 4 长，白棋难受。




图 8

图 8 白棋满足

白 1 时，黑 2 挡，白 3、5 后，白棋可以满足。





图 9

图 9 打劫

白棋如果劫材比较丰富，白 1 打入可以考虑，黑 2 挡以下至白 9 均是必然的进行，结果下成打劫。

基本图 18



白先

黑 1 尖是黑棋确保角地时的常用手法，但由于白⊗子和黑角之间比较接近，因而白棋仍有打入的机会。那么请问白棋如何利用黑棋的弱点来打入黑角？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 是打入的急所。




图 2

图 2 联络
白 1 时，黑 2 是最强应手，其后白 3 与黑 4 交换，以下至白 9，白棋虽成功联络，但仍不尽人意。




图 3

图 3 黑棋的用意
图 2 后，黑 1 长可以成立，白 2 挡以下进行至黑 11，黑棋可以通过攻击白棋的薄弱环节做活。




图 4

图 4 好次序

黑 1 时，白 2 顶是好次序，其后黑 3 如果长，白 4 跳，黑 5 切断以下至白 10，结果白好。




图 5

图 5 黑棋的变化

白 1 时，有黑 2 尖的变化，此时白 3 谋求做活很好，其后黑 4 冲，白 5 以下至白 9 虎，白棋活得很舒服。




图 6

图 6 白棋满足

黑 1、白 2 时，有黑 3 靠的变化，此时白 4 与黑 5 交换后，白 6、8 打吃一子是好次序，以下至白 12，白棋完活。由于 A 位仍露风，因此黑棋不满。




图 7

图 7 其他打入
白 1 根据情况打入也可，黑 2 应，白 3、5 联络。




图 8

图 8 黑棋的攻击
白 1 时，黑 2 并攻击白棋，白 3 与黑 4 交换后，白 5 可以成立。





图 9

图 9 黑棋的弱点
白 1 时，黑 2 立即展开攻击，以下至白 9，双方下成打劫。A 位的弱点仍是黑棋的负担，因此对黑棋来说不能算好。

基本图 19



白先

黑 1 飞，意在守住角地，其后黑棋还须在 A 位补一手，其棋形才较为理想。白棋不想让黑棋在上边形成大空，理应在上边打入。那么请问白棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 低空飞行，是打入黑阵的急所。




图 2

图 2 好次序
白 1 时，黑 2 并，其后白 3、5 先手利用，白 7 展开，白棋已是完整的棋形。




图 3

图 3 黑棋的野心
白 1 利用时，黑 2 下立阻渡，白 3 展开，白棋以后还可瞄着 A 位的弱点，黑棋不好。




图 4

图 4 黑棋的弱点

黑棋的弱点是指白棋有白 1 跳的下法，黑棋为了防断，只好黑 2 连接，白 3、5 可以破黑棋的根地。




图 5

图 5 取实地

白 1 时，黑 2 靠是取实地的下法，其后白 3 挖是手筋，黑 4 打吃以下至白 9，白棋可以安定。




图 6

图 6 黑棋强手

白 1 挖时，黑 2 打吃后黑 4 长，是黑棋最强硬的下法。




图 7

图 7 活角

黑 1 时，白 2、4 先手利用后，白 6 挡以下至白 10，白棋可活角，但黑棋的外势也非常强大。




图 8

图 8 弃子战术

黑 1 时，白 2、4 先手利用后，白 6 长是更加普遍的下法，黑 7 长后，白棋角上三子虽然被吃，但白 8 打吃以下至白 12，白棋充分可下。





图 9

图 9 黑棋的变化

白 1 时，黑 2 尖顶，其意图是构筑外势。白 3 以下至黑 10，白棋可以先手安定。

基本图 20



白先

前面我们对黑棋小飞守角的下法进行了分析，现在我们来分析一下黑棋大飞守角的情况。其后黑 A 尖，黑棋即可将角地变为实地，白棋对此当然不会漠然视之。那么请问白棋现在该如何打入，其打入的急所又在哪里？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 靠是打入的急所，以后黑棋可以预想的应手是 A 位或 B 位。




图 2

图 2 取外势
白 1 时，黑 2 外扳取外势，以下至白 9，白棋可以活角，但黑 10 虎后，黑棋外势强大。




图 3

图 3 打劫
图 2 之后，黑 1 点以下至黑 13，双方下成打劫，但是个缓气劫。




图 4

图 4 研究

白 1、黑 2 时，白棋为了消除图 3 中打劫的余味，白 3 虎很好，其后黑 4 挡以下至白 13 均是预想的进行，角上白棋可以净活。




图 5

图 5 黑棋无理

白 1 时，黑 2、4 虽可打吃白棋一子，但白 5 断的反击手段可以成立，其后黑 6 如果长，以下至白 15，白棋在 A 位和 B 位中必居其一。




图 6

图 6 白棋满足

白 1 时，黑 2、4 打吃白一子是典型的俗手，白 5、7 吃住黑一子后，白棋满足。




图 7

图 7 白棋的变化
白 1 靠，黑 2 扳时，白 3 长可以成立。其后黑 4 长虽很具力量，但白 5、7 做活没有困难。




图 8

图 8 取实地
白 1 时，黑 2 内扳，重在取实地。以下至白 5，白棋也很充分。





图 9

图 9 变化
黑 1 时，白 2 或白 A 先手利用后，白 4 拆也有可能，白棋同样可行。

基本图 21



白先

前面我们对白 A 靠的打入变化进行了集中分析，现在我们对其他打入变化进行分析。




图 1

图 1 打入的急所
白 1 打入是急所。




图 2

图 2 白棋满足
白 1 时，黑 2 挡方向错误，以下进行至白 11 均是基本定式，不过黑 10 的位置不好，白棋满足。




图 3

图 3 均势
白 1 时，黑 2 挡正确，其后白 3 长以下至黑 10 均是基本定式，双方下成均势。




图 4

图 4 变化

黑 1、白 2 时，黑 3 扳也有可能，其后白 4 先手利用，以下至白 10 白棋做活。以后 A 位下立是黑棋的先手。




图 5

图 5 白死

黑▲下立时，白棋如果脱先，黑 1 扑后，黑 3 点是正确的次序，其后黑棋在 A 位和 B 位中居其一即可吃住白棋。




图 6

图 6 白棋的变化

黑 1 扳时，白 2 虎是为避免图 5 中出现的情况，其后黑 3 以下至黑 7 是预想的进行。




图 7

图 7 其他打入
白 1 打入也有可能，其后黑 2 以下至白 7 均是常用下法。




图 8

图 8 结果相同
白 1 点与图 7 的打入手段相同，以下进行至白 7，与图 7 相比，只是次序不同，而棋形相同。





图 9

图 9 取实地
白 1 时，黑 2 挡取实地，其后白 3 挖以下至白 9 均是常用的次序。这一进行与当初黑在 A 位小飞守角相比，只是在目数上有些差别。

基本图 38



白先

黑 1 拆扩张，其后黑棋还须在 A 位补一手棋，角上方可走厚。对此白棋当然会立即打入，那么请问白棋应该如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 点三三是打入的急所。




图 2

图 2 方向错误
白 1 时，黑 2 挡方向错误，以下至白 11 均是定式化的进行，白棋可以轻松取地安定。




图 3

图 3 打劫
白 1 时，黑 2 挡是正确的方向，白 3 长以下至黑 10，双方下成打劫。白棋当然以不打劫活棋为好。




图 4

图 4 活棋

白 1、黑 2 时，白 3 尖是做活的急所，其后黑 4 应，白 5 补是手筋，以下进行至白 11，白棋净活。




图 5

图 5 大同小异

黑 1、白 2 时，黑 3 打吃后黑 5 再挡，则白 6、8 提子活净，结果与图 4 大同小异。以后黑 A 下立是先手。




图 6

图 6 黑棋的野心

黑 1、白 2 时，黑 3 连接过分，白 4 跳以下至白 8 活净后，A 位的弱点是黑棋的负担。




图 7

图 7 黑棋的强手

白 1 时，黑 2 单跳是攻击的强手，其后白 3、5 扳接，白棋已是活形。




图 8

图 8 黑棋无理

续图 7，其后黑 1 扳无理，白 2 以下至白 12，白棋可以利用击黑棋的弱点冲出，黑棋的攻击不成立。黑棋由于有 A 位的弱点，不可能吃住白棋。





图 9

图 9 大同小异

白 1、黑 2 时，白 3 虎可以成立，至白 5 已是活形。但将来黑棋外围走厚时，类似图 8 的攻击手段可以成立，白棋还须补一手棋。

基本图 23



白先

白棋如何打入右上黑角是其面临的问题。当然如果黑棋在 A 位或 B 位再补一手，角上将会全部成为黑空。那么请问白棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 或 A 位靠都是打入的急所。




图 2

图 2 处理
白 1 打入时，黑 2 如果挡，白 3、5 可以妥善处理，以后白 A 飞，可以围不少空。




图 3

图 3 白棋满足
白 1 时，黑棋如欲将棋下厚，黑 2 扳可行，其后白 3 以下至黑 12 均是定式化的进行，白棋可以先手安定。




图 4

图 4 连扳

白 1 扳时，黑棋为先手取外势，黑 2 可连扳，但以下进行至白 7，黑损。




图 5

图 5 手筋

白 1 时，黑棋为不让白棋轻松整形，有黑 2 尖的变化。此时白 3 托是手筋，以下至白 9，白棋彻底安定，而且还有将来白 A 扳的手段。




图 6

图 6 黑棋困难

白 1 时，黑 2 扳无理，白 3 断，黑 4 打吃，至白 5，黑棋被左右分断。




图 7

图 7 白棋脱先

黑 1 时，白 2、4 扳接后，白棋已先手安定，不过黑 A 尖是先手而已。




图 8

图 8 其他打入

白 1 靠也是一种打入，其后黑 2 扳以下至白 9，均是定式化的进行。





图 9

图 9 取实地

白 1 时，黑 2 扳取实地，白 3 长以下至白 7，白棋可以下成活形。

基本图 24



白先

黑 1 展开，针对黑棋以右上角的星位为基础分别向两边扩张的下法，白棋应如何打入最佳？




图 1

图 1 打入的急所

白 1 打入是急所，以后黑棋可以在 A 位挡和 B 位挡中进行选择。




图 2

图 2 普通的下法

白 1 时，黑 2 挡是普通下法，白 3 长以下至黑 12 均是定式化的进行，白棋可以先手占地安定。




图 3

图 3 黑棋的变化

在图 2 的进行中，白 1 扳时，有黑 2 连扳的变化，其后白 3、5 打吃黑一子，以下至黑 10，黑棋可以筑成比图 2 更加强大的外势。

⑨ = ②




图 4

图 4 白棋满足
黑 1 时，白 2 扳、4 断的强手可以成立，黑 5 连接，白 6、8 则可打吃黑一子。以下进行至白 10，黑▲子的作用减弱。




图 5

图 5 大同小异
白 1 时，黑 2 打吃虽是强手，但白 3 连接以下至白 13，黑▲一子失去作用，形势仍是白好。以后黑 A 可打吃白一子。




图 6

图 6 定式
白 3 时，黑 4 飞是近来才开发出来的下法，但本图至黑 14，黑棋上边过于重复。




图 7

图 7 普通的下法
白 1 时，黑 2 挡是重视黑▲二子价值的下法，其后白 3 长以下至黑 12 是基本定式，以后白棋可在 A 位侵消黑棋。




图 8

图 8 白棋不满
白棋不点三三，而白 1 挂角不好，黑 2、4 是正确的应法，黑▲子的位置比较理想，白棋不满。





图 9

图 9 大同小异
白 1 挂同样不能赞同，以下进行至黑 6，黑▲子也可参加战斗，结果与图 8 大同小异。

基本图 25



白先

黑 1 以右上角星位为后援扩张，这一类型的棋，我们已在前面有所分析。但本图由于左上角和上边的黑棋配置不同，白棋打入的方法也不相同。那么请问本图白棋如何打入最佳？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 是打入的急所。




图 2

图 2 不难处理
白 1 时，黑 2 并实施攻击，但白 3 是手筋，其后黑 4 挡以下至黑 14 时，白 15 断极其严厉，而且白 A 挡是先手，黑棋难受。




图 3

图 3 大同小异
白 1 时，黑 2、4 的攻击法虽可考虑，但白 5 托后，白棋即可轻松安定。其后黑 6 如果扳，白 7 退即可。




图 4

图 4 黑棋难受

白 1 时，黑 2 扳的下法虽可考虑，但白 3 以下至白 7，结果与图 2 相同。




图 5

图 5 枷吃

黑 1、白 2 时，黑 3 进行攻击，白 4 先手与黑 5 交换是关键，白 6 飞后，若黑 7 以下进行至白 10，白棋可枷吃黑一子。




图 6

图 6 白棋成功

白 1 时，黑 2 如果尖，白 3、5 整形很好，至白 7，白棋的打入取得了成功。




图 7

图 7 黑棋的变化
黑 1 攻击是最佳下法，但白 2 飞，以下至白 6，白棋仍可利用黑 A 位弱点而获取安定。




图 8

图 8 最佳下法
白 1 时，黑 2、4 构筑外势虽有俗手的味道，却是最佳下法，以下至白 9，黑棋争得先手后，黑 A 位扩张，黑棋充分可下。





图 9

图 9 黑棋满足
白 1 打入不好，黑 2 以下至黑 10，黑棋构筑成强大的外势，结果黑棋有利。

基本图 26



白先

黑 1 跳扩张。对白棋来说，A 位和 B 位打入虽然都是一种感觉，但应充分考虑周边的配置再决定打入的方法。那么请问白棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 打入是急所，其后白棋可以在 A 位渡过或在 B 位托。




图 2

图 2 常用的手筋
白 1 时，黑 2 如果守角，白 3 托谋求联络是常用的手筋。




图 3

图 3 中腹是关键
续图 2，其后黑 1 如果扳，白 2 断可以成立，黑 3 打吃以下至白 12，双方形成外势与实地的转换，以后白棋如何利用外势是关键。




图 4

图 4 大同小异

白 1 时，黑 2 如果扳，白 3 仍断，其后黑 4 打吃以下至白 7，结果与图 3 大同小异，黑●一子被割断。




图 5

图 5 黑棋的变化

白 1 时，有黑 2 封的变化，此时白 3 托仍是手筋，其后黑 4 扳，白 5 以下至白 9，黑棋由于有自身的断点，因而不能在 A 位断。




图 6

图 6 白棋活形

白 1 时，黑 2 如果扳，白 3 托是要领，其后黑 4 如果扳，以下至白 11，白棋是活形。




图 7

图 7 黑棋的变化
白 1 时，黑 2 如果扳，白 3 反扳是常用的手筋，以下进行至黑 10，白棋可以先手安定。




图 8

图 8 白棋充分
白 1 时，黑 2、4 如果打吃，白 5 断以下至白 9，白棋充分。




图 9

图 9 黑棋无理
白 1 时，黑 2 提子无理，其后白 3、5、7 攻击黑棋，黑棋惹下大麻烦。




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 或黑 A 是攻击白棋弱点的急所。




图 2

图 2 联络
黑 1 打入，白 2 托，其后黑 3 扳，白 4 时，黑 5、7 可以联络。




图 3

图 3 后续结果
续图 2，其后白 1 长与黑 2 交换，白 3 打吃黑一子，黑 4 拐头，黑棋充分。




图 4

图 4 低位打入

黑 1 低位打入也可以成立，其后白 2 挡以下至黑 7 是基本型。




图 5

图 5 白棋过分

黑 1 时，白 2 挡，不让黑棋渡过，但黑 3、5 断，白棋苦战。




图 6

图 6 白棋困难

续图 5，其后白 1 如果连接，黑 2 扳后，白二子很难处理。




图 7

图 7 双打吃
黑 1 时，白 2 如果下立，黑 3 可双打吃。




图 8

图 8 白棋满足
黑 1、白 2 时，黑 3 立即托过缺少思考，以下白 4、6 挖接，白棋满足。





图 9

图 9 白棋的防守
黑棋在 A 位下子之前，白 1 首先挂兼防守是好点。

基本图 28



黑先

与前面棋形不同的是白△的展开位置较低，此时黑1逼攻，同样是伺机打入的绝好点。其后白A单跳虽可防止对方打入，但如果白棋不补，请问黑棋应该如何打入？




图 1

图 1 打入的急所

黑 1 是利用白棋的弱点打入的急所。以后白棋可预想的应手是 A 位或 B 位。




图 2

图 2 黑棋满足

黑 1 时，白 2 是最普通的应手，其后黑 3 顶以下至黑 7，黑棋的打入取得了成功。




图 3

图 3 白棋无理

黑 1 时，白 2 长无理，黑 3 冲以下至黑 7，白棋有 A、B、C 三处弱点。




图 4

图 4 联络

黑 1 时，白 2 尖虽是最强应手，但黑 3 与白 4 交换后，黑 5 下立是手筋，白 6 如果阻渡，黑 7 联络后，白棋有 A 位和 B 位的弱点。




图 5

图 5 黑棋的手筋

黑 1 时，白 2 如果下立，黑 3 托可联络，其后白 4 如果扳，黑 5 断是手筋。




图 6

图 6 白棋难受

续图 5 其后白 1 如果打吃，黑 2、4 反击，白棋难受。




图 7

图 7 其他变化

黑 1、白 2 时，黑棋也可将 A 位顶的下法改在黑 3 下立，其后白 4 如果补棋，黑 5 扳过。




图 8

图 8 白棋的反击

黑 1、白 2 时，黑棋不在 A 位联络，而是黑 3 托，被白 4 反击后，黑 3 成为疑问手。




图 9

图 9 打劫

续图 8，其后黑 1 断以下至白 12，双方下成打劫，由于 A 位是绝对的劫材，黑棋不利。

⑥ = ▲




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 是打入的急所，可以伺机在 A 位渡过。





图 2

图 2 必然的应手
黑 1 打入时，白 2 尖阻止黑棋渡子是必然的一手，其后黑棋可黑 3 或黑 A 飞。






图 4

图 4 黑棋的反击
白 1 时，黑 2 搭是手筋，白 3 断以下至白 9 是基本定式。白棋由于 A 位的弱点，故不得不作白△与黑●的交换。




图 5

图 5 次序错误
如果图 4 中的白△不与黑●进行交换，而直接白 1 枷是次序错误，黑 2、4 冲断的强手可以成立。黑 6 后，再下白 A，黑 B 可以打吃，因而黑可不在 C 位连接。




图 6

图 6 白棋满足
白 1 时，黑 2 切断不好，白 3 以下至白 7，白棋征吃黑一子，白棋满足。




图 7

图 7 黑棋难受
白 1 时，黑 2 长无理，其后白 3 先手，以下至白 9，黑棋难受。




图 8

图 8 黑棋的变化
白 1 时，黑 2 飞也可成立，白 3、5 是最佳应法，白棋可以联络。





图 9

图 9 均势
图 8 之后，黑 1 冲以下至白 8 均是定式化的进行，双方均无不满。由于存在着 A 位断，因而白棋可以安定。

基本图 30



黑先

白 1 展开时，双方的定式暂告一段落。刚才我们对 A 位有黑子时的打入方法进行了分析，现在我们来查看 A 位没有黑子时打入的变化。那么请问本图中黑棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 是打入的急所，其后黑棋可在 A 位渡过或在 B 位大飞。




图 2

图 2 白棋的对策
黑 1 时，白 2 挤问黑棋的应手，黑 3 如果连接，白 4 可以确立厚势。




图 3

图 3 黑棋的用意
黑 2 以后，黑 1 可以扳，白 2 挡以下进行至黑 7，黑棋可以联络。




图 4

图 4 白棋虎补

图 2 后黑棋如果脱先，白 1 虎补，控制黑一子，是非常厚的下法。




图 5

图 5 白棋阻渡

黑 1 时，白 2 如果阻渡，黑 3 与白 4 交换后，黑 5 可以飞出，以下至黑 9，黑棋打入取得了成功。




图 6

图 6 白棋满足

黑 1、白 2 时，黑 3 如果虎，白 4 下立很舒服，黑 5 必须补棋，白 6 控制住黑一子，白好。




图 7

图 7 黑棋不满

白 1 时，黑 2 扳过同样不好，白 3 断是好棋，黑 4 以下进行至白 9，白棋可以确立厚势。




图 8

图 8 黑棋低位

白 1 时，黑 2 连接可以避免图 7 的进行，以下至黑 8，黑棋不仅被压在低位，而且还是后手。




图 9

图 9 黑棋满足

黑 1 打入，白 2、黑 3 后，白棋不在 A 位靠，而白 4 尖不好，黑 5 联络后，黑棋满足。




图 1

图 1 打入的急所
白 1 是打入的急所。




图 2

图 2 白棋满足
白 1 时，黑 2 可以压，其后黑 3 顶以下至白 7 是常法，白棋的打入取得了成功。




图 3

图 3 白棋不满
黑▲时，白棋如果脱先，黑 1、3 打吃可以成立，以下至黑 9，黑棋确立厚势。




图 4

图 4 黑棋的变化

白 1 时，有黑 2 尖的变化，此时白 3 长，让黑棋留有断点非常重要。




图 5

图 5 黑棋充分

图 4 后，黑 1 扳时，白 2 托是要领，但黑 5 时，白 6 立即扳次序错误，被黑 7 断后，白 8 以下至黑 11，白棋不好。




图 6

图 6 黑棋困难

在图 5 的进行中，白 1 时，黑 2 阻渡无理，白 3 虎则是稳健的好棋，其后黑 4 补棋，白 5、7 切断，黑棋困难。




图 7

图 7 黑死

白 1 时，黑 2 进攻，白 3、5 先手利用后，白 7 挡，黑死。




图 8

图 8 均势

白 1 托下至黑 4 时，白 5 挡是正确的次序，其后黑 6 补以下至黑 10，双方下成均势。





图 9

图 9 黑棋的防守

白 1 时，黑 2 单跳防备白棋打入是很厚的下法，以后黑棋可以以厚势为后援，伺机在 A 位打入。

基本图 32



黑先

左上角仍是小目或高目定式中经常出现的棋形。其后黑1逼攻，白棋若不应，黑棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 是利用白棋弱点打入的急所。




图 2

图 2 黑棋成功
黑 1 时，白 2 压是普通的应法，其后黑 3 顶，至黑 7，黑棋打入取得了成功。




图 3

图 3 白棋困难
黑 1 时，白 2 若长，黑 3 以下至黑 11 是常用手法。




图 4

图 4 白棋的防守

黑 1 时，白棋为缓和打入，白 2 先手与黑 3 交换，之后白棋可以脱先。其后黑 5 打入时，白 6 可以反击。




图 5

图 5 常用的次序

白 1 尖时，黑 2 与白 3 交换后，黑 4 托是次序，其后白 5 扳以下至白 11 均是预想的进行。




图 6

图 6 黑棋满足

续图 5，其后黑 1 长，白 2 以下至白 18，双方形成转换，由于白棋形壅塞，因而黑棋满足。

⑩ = ⑦




图 7

⑧ = ③

图 7 黑棋充分

黑 1 挡，白 2，黑 3 时，白棋有白 4 打吃的变化，此时黑 5、7 先手利用，以下至黑 11，黑棋充分。




图 8

图 8 枷吃

黑 1 断时，白 2 长正确，其后黑 3 如果长，白 4、6 是次序，以下进行至黑 11，黑棋可在上边占取实地，而白棋也可先手枷吃黑三子，双方形成转换。





图 9

图 9 征子

黑 ① 断、白 1 长时，黑 2 打吃在征子有利的前提下可以考虑。否则白 3 以下至黑 8 时，白 9 可以征吃黑二子。

基本图 33



白先

黑 1 以角地为依托拆边不能说不坚实，但由于周边的白棋比较强大，故白棋仍有打入的余地。那么请问白棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 是打入的急所，其后黑棋可以预见的应手是 A 位或 B 位。




图 2

图 2 白棋充分
白 1 时，黑 2 是最平常的下法，白 3 以下至黑 8，白棋先手联络。




图 3

图 3 黑棋脱先
白△时，黑棋如果不守角，白 1 飞很好，黑 2 搭以下至白 7，黑棋整体仍有受攻的可能性。




图 4

图 4 白棋满足

白 1 时，黑 2 如果长，白 3 是要领，黑 4 连接以下至白 11，白棋有利。




图 5

图 5 变化

白 1 时，有黑 2 挡的变化，此时白 3、5 扳接以下至白 9，白棋充分。




图 6

图 6 大同小异

黑 1 时，白 2 与黑 3 交换后，白 4、6 扳接也可成立，以下至白 10，结果与图 5 大同小异。




图 7

图 7 好次序

白 1 时，黑 2 攻击不好，白 3 与黑 4 交换以下至白 7，白棋的行棋次序很好。




图 8

图 8 黑棋困难

在图 7 进行后，黑 1 扳，白 2 以下至黑 5 先手处理后，白 6 断，黑棋困难。





图 9

图 9 其他打入

白 1 靠也有可能，黑 2 夹以下至白 7 均是预想的进行，结果双方均势。

基本图 34



白先

与前面我们所分析的棋形不同的是，本图中黑棋有黑▲子存在，黑棋的势力更加强大。而白棋面对黑势，应寻求一种双方都能妥协的最佳打入方式。那么请问白棋打入的急所在哪里？




图 1

图 1 打入的急所
由于有黑▲子存在，白1靠问白棋的应手是打入的急所。




图 2

图 2 活角
白1靠，黑2扳是一种感觉，其后白3扳是手筋，黑4如果长，白5、7之后，白棋可以活角。




图 3

图 3 腾挪战术
白1时，黑2如果打吃，白3与黑4交换后，白5靠是腾挪战法。




图 4

图 4 白棋充分

续图 3，其后黑 1 扳以下至黑 5，黑棋只有后手补棋，白棋通过弃去角上几子整形，白棋充分。




图 5

图 5 黑死

如果图 4 中的黑 5 不下，本图白 1 断可以成立，以下黑 2 打吃，白 3 下立，白棋可以吃住黑二子。




图 6

图 6 黑棋的变化

白 1 时，黑 2 如果下立，白 3 是要领。




图 7

图 7 白棋满足

续图 6，其后黑 1 如果挡，白 2、4 扳接以下至白 8，白棋可以满足，其后白棋还有 A 位渡过的手段。




图 8

图 8 变形

如果 A 位无白子，白 1 靠也是急所，黑 2 是最强的抵抗，则白 3 与黑 4 交换后，白 5 靠是手筋，以下进行至白 15，黑二子被吃。





图 9

图 9 劫的余味

白 1 时，若黑 2 扳，其后白 3 反扳以下进行至白 21，白棋占取角地，但黑棋可筑成坚厚的外势，而且还有 A 位扑劫的余味。

基本图 35



白先

黑1逼时，白2跳补，不仅可以缓和黑棋的打入，而且还有效地扩张上边。白势虽然比较强大，但黑棋同样可以打入。那么请问黑棋应该如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 是打入的急所，以后黑棋有 A 位托、B 位跳和 C 位大飞等手段。




图 2

图 2 次序
黑 1、白 2 时，黑 3 与白 4 交换后，黑 5 托是要领。




图 3

图 3 活棋
黑 1 托时，白 2 如果扳，黑 3 与白 4 交换后，黑 5 退是好次序，白 6 连接，黑 7 虎补，结果黑活。




图 4

图 4 白棋的反击
黑 1 时，白 2 扳进行反击，此时黑 3 断以下至黑 7，黑好。




图 5

图 5 弃子战术
续图 4，其后白 1 如果断，黑 2 与白 3 交换后，黑 4 是稳健的下法，白 5 补棋时，黑 6、8 重视外围，结果黑棋充分。




图 6

图 6 征子
白 1 时，黑 2 若挡，以下进行至白 5，黑棋有 A、B 两处弱点。但由于白棋征子不利，白棋受损，因此图 5 中的白 1 不能成立。




图 7

图 7 要领

黑 1 时，白 2 如果顶，黑 3 托仍是要领。




图 8

图 8 活角

续图 7，其后白 1 如果扳，黑 2 长以下至白 9，黑棋可以先手活角。





图 9

图 9 分断

黑 1 时，白 2 如果下立，黑 3 断很好，其后白 4 打吃以下至黑 9，黑棋可以左右分断白棋。

基本图 36



白先

黑1拆二，在扩张自己的同时，也限制左上角的白棋。在此形势下，白棋在上边打入黑阵的方法有多种，但打入时应充分考虑到右上角黑棋是大飞守角。请问白棋应该如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 是打入的急所，其后白棋有在 A 位拆二的余地。




图 2

图 2 白棋充分
白 1 时，黑 2 守角，白 3 可以拆二。




图 3

图 3 白棋舒展
白 1 时，黑 2 逼攻，白 3 与黑 4 交换后，白 5 托是机敏的试应手，黑 6 退，白 7 跳起，白棋舒展。




图 4

图 4 妥善处理

续图 3，其后黑 1 顶时，白 2 同样顶是好棋，黑 3 长，白 4 联络，白棋得以处理。




图 4

图 5 黑损

白 1 托时，黑 2 扳缺少思考，其后白 3、5 先手利用，白 7 补棋，白棋舒服。




图 6

图 6 其他手段

黑 1 夹攻时，白 2 靠也可成立，黑 3 时，白 4、6 先手，然后白 8 飞，白棋可以活角。




图 7

图 7 变化

白 1 时，黑 2 如果扳，白 3 反扳是手筋，黑 4 如果断，白 5 以下至白 15，白棋充分。




图 8

图 8 手筋

白 1 时，黑 2 立的下法虽可考虑，但此时白 3 靠是手筋，黑 4 扳，白 5、7 挖接以下至白 13，白棋吃住黑二子。





图 9

图 9 黑棋的弱点

白 1 时，有黑 2 顶的变化，此时白 3 长稳健，黑 4 如果封锁，白 5、7 托退，白棋可先手安定。以后白棋还可瞄着黑棋 A 位和 B 位的弱点。

基本图 37



白先

黑 1 以右上角为依靠进行扩张，那么
请问在此形势下，白棋常用的打入手段是
什么？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 是打入的急所，以后黑棋可以预想的应手是 A、B、C 三个位置。




图 2

图 2 手筋
白 1 时，黑 2 如果飞补，白 3 靠，黑 4 时，白 5 断是手筋，其后黑 6 打吃以下至白 11 是预想的进行，白棋的打入取得了成功。




图 3

④ = △

图 3 变化
白 1 时，有黑 2 提子的变化，白 3 先手利用后，白 5 长，至白 7 具备活形。




图 4

图 4 白棋充分

现在我们来分析一下黑 1 的变化。此时白 2 与黑 3 交换后，白 4 扳，黑 5 连接时，白 6 飞整形。




图 5

图 5 强硬下法

白 1、黑 2 时，白 3 下立强硬。黑 4 如果断，白 5 打吃后，白 7 虎，结果白好。其中黑 4 下在 7 位，可以整体攻击白棋。




图 6

图 6 白棋舒服

如果黑 1 补棋，白 2、4 利用先手后，白 6 飞，白棋很舒服。




图 7

图 7 白棋满足

续图 6，其后黑 1、3 如果冲断，白 4 打吃以下至白 10，白棋弃去三子，结果黑棋因小失大。




图 8

图 8 次序错误

黑 1 时，白 2 靠次序错误，黑 3 先手与白 4 交换后，黑 5 攻击，结果白棋难受。





图 9

图 9 黑飞

黑 1 如果飞，白 2、4 先手利用后，白 6 靠是要领，白棋可走厚，黑地也很坚实，双方可下。

基本图 38



白先

黑 1 飞守角，白 2 限制黑棋扩张，黑 3 展开，企图占据整个大角。那么请问白棋应如何打入黑角？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 占三三位置是打入的急所。




图 2

图 2 白棋做活
黑 2 攻击时，白 3 顶是要领，其后黑 4 长，白 5 尖，白棋可以轻松做活。




图 3

图 3 变化
黑 2 如果顶，白 3 长，黑 4 时，白 5 尖，至白 9 虎，白棋仍可做活。




图 4

图 4 白活

白 1 时，有黑 2 飞攻击白棋的变化，此时白 3 托以下至白 11，白棋可以活。




图 5

图 5 大同小异

白 1 时，黑 2 并不给白棋任何变化的机会，白 3 托以下至白 7，结果与图 4 大同小异。




图 6

图 6 其他打入

白 1 打入有时也可成立。本图黑 2 扳，白 3 长，黑 4 以下至白 7，白棋可以活角。




图 7

图 7 白棋充分

白 1 时，黑 2 如果扳，白 3 顶后，白 5 扳是正确的次序，黑 6 连接以下至白 11，白棋充分。




图 8

图 8 白先手活

白 1 时，黑 2 长的变化一般不能考虑。白 3 以下至黑 8，白棋可以先手活，黑不好。





图 9

图 9 黑夹

白 1 时，黑 2 如果夹，白 3、5 出头很好，其后黑 6 断是手筋，但黑 7 打吃以下至白 13，白棋可在角上活出。

第二章


实战打入 30 型



Created by Tasita

Created by Tasita

问题图 1



白先

黑棋在右上分别向两侧扩张，白棋必须立即打入。那么请问白棋打入的急所在哪里？




图 1

图 1 打入的急所

白 1 点三三是打入的急所。






图 2

图 2 均势

白 1 时，黑 2 挡方向正确，白 3 以下至黑 12，白棋可以先手抢占实地，其后白 13 侵入，结果双方下成均势。



问题图 2



白先

黑棋在右边和中腹形成了强大势力，白棋欲通过打入来牵制黑势。那么请问白棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 打入是急所。




图 2

图 2 均势

白 1 时，黑 2 飞是正确的攻击方法，其后白 3 飞确保根地，以下至黑 12，双方下成均势。





图 3

图 3 白棋满足

白 1 时，黑 2 如果并，白 3 托是腾挪的手筋，以下至白 7，白棋成功安定。

问题图 3



白先

白棋如何限制黑棋由上至下所形成的庞大模样，是其面临的首要问题。那么请问白棋打入的急所在哪里？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 点是针对黑▲
子的打入急所。




图 2

图 2 打入成功
白 1 挂时，黑 2 尖
顶后，黑 4 补棋，白 5
拆二，以下至白 11，
白棋的打入取得了成
功。





图 3

图 3 黑棋满足
白 1 点三三，以下
至黑 12，黑棋可以构
筑强大的势力，白棋不
好。

问题图 4



白先

白棋如不对右侧黑势进行牵制，将不可能赢棋。那么请问白棋牵制黑势的急所在哪里？




图 1




图 2

图 1 打入的急所
白 1 是打入的急所。

图 2 打入成功
白 1 时，黑 2 如果封锁，白 3 飞以下至白 9，白棋可以轻松安定。





图 3

图 3 变化
白 1 时，黑 2 并，不让白棋生根，则白 3 托是手筋，以下至白 7，白棋仍可安定。

问题图 5



白先

黑棋如在右上角再补一手棋，白棋就无法侵入了，故现在白棋必须打入。那么请问白棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 托是打入的急所。




图 2

图 2 白棋安定
白 1 时，黑 2 如果扳，白 3 长，黑 4 以下至白 7，白棋可以轻松安定，以后白棋还可攻击黑▲二子。





图 3

图 3 活角
白 1 时，黑 2 扳重视边，此时白 3 反扳是手筋，其后黑 4 连接，以下至白 9 是定式，白棋可以活角，白棋以后还有 A 位夹的手段。

问题图 6



白先

黑棋以右下角为根据，分别向右边和下边扩张。白棋想在不受攻的前提下进入黑阵，那么请问白棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 肩冲是打入的急所。此时，白 1 亦称侵消。




图2

图 2 妥善处理
白 1 时，黑 2 长，其后黑 4 飞占取实地，但白 5 曲后，白棋可以妥善处理。





图 3

图 3 变化
白 1 时，黑 2 与白 3 交换后，黑 4 飞可以成立，此时白 5 整形，白棋充分。

问题图 7



黑先

角和边都被双方分割完毕，现在双方的交锋已集中在中腹。那么请问黑棋应如何打入上边？




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 靠牵制上边白棋是正确的。




图 2

图 2 黑棋轻松
黑 1 时，白 2 扳后，白 4 下立，其后黑 5 先手与白 6 交换后，黑 7 单跳，黑棋可以轻松处理。




图 3

图 3 变化
黑 1 时，白 2 如果长，黑 3 则是常用的手法，其后白 4 长，以下至黑 9，黑棋向中腹挺出。




图 1

图 1 打入的急所
白 1 或 A 位靠是打入的急所。




图 2

图 2 白棋充分
白 1 时，黑 2 如果攻击，白 3 点以下至白 13，白棋先手占取实地，白棋充分。





图 3

图 3 变化
白 1 时，黑 2 如果连接，白 3 以下至黑 12，白棋仍可先手安定。

图 2-9



黑先

左边的黑棋已非常厚，黑棋欲以此为后援打入左上白角。那么请问黑棋应如何打入？




图 1

图 2

图 1 打入的急所

黑 1 是打入的急所。

图 2 普通的下法

黑 1 打入，白 2 挡是普通下法，其后黑 3 顶，至黑 5 是预想的进行，黑棋的打入取得了成功。





图 3

图 3 变化

黑 1 时，有白 2 挡的变化，此时黑 3 先手与白 4 交换后，黑 5、7 扳接是要领，以下至黑 9 告一段落，黑棋以后还有 A 位和 B 位利用的余味。

问题图 10



黑先

白棋如在 A 位跳，其左边将形成理想的棋形，黑棋当然应该对左边的白势进行限制。那么请问黑棋应如何限制？




图 1

图 2

图 1 打入的急所

黑 1 镇或黑 A 靠都是打入的急所。

图 2 常识性下法

黑 1 时，白 2 在一侧飞，其后黑 3 靠，白 4 应时，黑 5 断整形，以下至黑 11 均是常识性下法。





图 3

图 3 变化

黑 1 时，白 2 顶占取实地，此时黑 3、5 先手利用后，黑 7 飞是要领，白棋在左边虽可围成实空，但黑棋可以扩张上边和中腹，黑棋充分。

问题图 11



黑先

本题从职业棋手的实战中取材。白1大飞扩张下边模样，请问黑棋应如何打入？




图 1

图 1 实战的打入

黑 1 是打入的急所，其后白 2 飞守角，黑 3 拆一生根，这是实战的着法。





图 2

图 2 变化

黑 1 时，有白 2 夹攻的变化。此时黑 3 是要领，黑 5 先手利用，其后黑 7 跳出，黑形具有弹性。

问题图 12



黑先

本图是职业棋手的实战图。如何侵消左上角的白阵是焦点，黑棋必须在白 A 补棋之前进行打入。那么请问黑棋应如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 托是打入的急所。




图 2

图 2 实战进行
图 1 之后，白 2 扳，黑 3 以下至黑 7 是实战的着法。





图 3

图 3 变化
黑 1 扳时，白 2 打吃后，白 4 长是强手，但黑 5 断是手筋，黑棋可以轻松处理。其后白 6 打吃以下至黑 19 均是预想的进行，黑棋的打入取得了成功。

问题图 13



黑先

本题也是职业棋手的实战，白 1 补断点，请问黑棋如何在上边打入？




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 是打入的急所。




图 2

图 2 实战着法
黑 1 时，白 2 挡取实地，黑 3 长，以下白 4、黑 5，是实战的着法。





图 3

图 3 变化
黑 1 打入时，白 2 尖不好，黑 3 托以下至黑 9，黑棋可以安定，而 A 位和 B 位的断点是白棋的负担。

问题图 14



黑先

本题是职业棋手的实战。白1小飞守角，黑棋现欲在右下打入，你知道实战中是如何打入的吗？




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 是打入的急所，其后黑 A 可以渡过。




图 2

图 2 实战进行
黑 1 打入，白 2、4 向中腹出头，黑 3 托，黑棋可以联络。





图 3

图 3 黑棋满足
黑 1 时，白 2 立即扳是疑问手，黑 3 断以下至黑 9，白△二子被削弱。

问题图 15



白先

本题是职业棋手的实战。黑棋如能在 A 位补棋，右上角和右边黑阵将很完整，因此白棋必须立即打入。那么请问白棋应如何打入？




图 1




图 2

图 1 打入的急所
白 1 是常用的渗透手段，也是打入的急所。

图 2 实战进行
白 1 打入，黑 2 尖顶，白 3 以下至白 9，白棋不难获取安定。





图 3

图 3 变化
白 1 断时，有黑 2 长的变化，此时白 3 靠仍是手筋，黑 4、白 5 之后，白棋可以活角。

问题图 16



黑先

本题是职业棋手的实战。白 1 安定上边三子，黑棋以后如何下是目前关注的焦点。实战中黑棋通过打入一举确立了优势。那么请问黑棋应如何下？




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 是打入的急所。





图 2

图 2 实战进行
黑 1 打入时，白棋由于缺少有效的攻击手段，只好白 2 单跳，黑 3 刺以下至黑 7，黑棋可以上下分断白棋，白棋难受。

问题图 17



黑先

本题也是职业棋手的实战。黑 1 单跳，白 2 飞，其后黑棋应在右边利用白棋的弱点来掌握主动权。那么请问黑棋应如何打入？




图 1





图 2

图 1 打入的急所


黑 1 是利用白棋弱点打入的急所。

图 2 实战进行

黑 1 打入时，实战中白 2、4 补棋，黑 5 可以先手占取实地，说明黑棋的打入取得了成功。



问题图 18



白先

本题同样是职业棋手的实战。黑 1 扩张右下角，白棋可以周边强大的外势为后盾，打入黑阵。那么请问白棋应如何打入？




图 1




图 2

图 1 打入的急所
白 1 是常用的打入手段。

图 2 实战进行
白 1 打入时，实战中黑 2 补棋，其后白 3 靠，以下至白 11 均是常用次序，白棋争得先手后，白 15 向中腹出头，打入取得了成功。




图 3

⑧ = ③

图 3 变化
白 1 时，黑 2 如果下扳，白 3 断是手筋，其后黑 4、6 提子，白 5、7 则先手利用，至白 9 长，白棋充分。




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 是打入的急所。




图 2

图 2 实战进行
黑 1 打入，白 2 时，黑 3 点角，以下至黑 11 均是实战的进行。结果白势理想，黑棋并不好，其原因是黑 3 下得不好。





图 3

图 3 打劫
白 1 时，黑 2 单拆，以下进行至白 7，双方下成打劫，其后黑 8 使用劫材，结果黑棋不坏。

问题图 20



黑先

本题是职业棋手的实战。白1飞扩张上边，黑棋的下一手棋是关键。实战中黑棋是在下边打入，那么请问黑棋应该如何打入？




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 肩冲侵消，是打入的急所。




图 2

图 2 实战进行
黑 1 肩冲，白 2 以下至白 6 是实战的进行，打入的黑二子受攻，其原因是黑 5 下得不好。





图 3

图 3 黑棋充分
白 1 时，黑 2 二间跳很好，其后白棋为避免被封锁，白 3、5、7 向中腹出头，至黑 8，黑棋自然围地，黑棋充分。

问题图 21



白先

本题是职业棋手的实战。黑 1 打吃，白下一手棋应该打入右下，请问白棋应如何打入？




图 1




图 2

图 1 打入的急所
由于周边的白棋较强，因此白 1 可强行打入。

图 2 实战着法
白 1 打入时，实战中黑棋由于对这个白子缺少攻击手段，因而选择了黑 2 单跳的下法，以下至白 9 是实战的着法。





图 3

图 3 白棋满足
白 1 时，黑 2 封是最强下法，但白 3 点以下至白 13 安定，黑棋收获不大。由于周边白棋的存在，因而黑棋的外势没什么威力。

问题图 22



白先

本题是职业棋手的实战。黑 1 飞时，实战中白棋在右边打入，那么请问白棋应如何打入？




图 1




图 2

图 1 打入的急所
白 1 与黑 2 交换后，白 3 是正确的下法。

图 2 实战着法

续图 1，黑 1、3 攻击白棋，其后白 4 托，以下至白 14，是实战的着法。





图 3

图 3 普遍的下法
白 1、黑 2 时，白棋将在 A 位展开改成白 3 拆是普遍下法，其后黑 4 并、白 5 跳均是常识。

问题图 23



黑先

本题是职业棋手的实战。白 1 下立确保根地，双方在右边的交战暂告结束。现在的焦点是黑棋如何打入白左上角？




图 1

图 1 打入的急所
黑 1 打入是急所，
并且还可攻击白△一
子。




图 2

图 2 实战着法
续图 1，其后白 1
补角，黑 2 单跳，以下
至白 9，是实战的着
法。





图 3

图 3 变化
白 1 尖的下法也有
可能，其后黑 2 打入以
下至黑 12，均是定式
化的进行。

问题图 24



白先

本题是职业棋手的实战。黑 1 飞，其后白棋以白△子为后援打入上边，那么请问白棋应如何下？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 是打入的急所，其后白棋有很多味道。




图 2

图 2 实战下法
白 1 打入时，黑 2 封是实战下法。白 3 以下至白 15，白棋可利用黑棋的弱点而有效处理。





图 3

⑦ = △

图 3 变化
白△托时，黑 1 扳不好，此时白 2 断，黑 3 打，白 4、6 打吃是次序，以下至白 10，白棋厚势。

问题图 25



黑先

白 1 小飞守角，现在仍是初盘，黑棋想利用打入来打开局面。那么请问黑棋的下一手棋应下在什么地方？




图 1

图 1 打入的急所

黑 1 是打入的急所，这一位置不仅是中盘而且也是布局阶段经常下的。




图 2

图 2 实战下法

黑 1 打入时，白 2 靠以下至白 12，白棋在上边扩张外势，黑棋由于可以先手获取实地，故黑棋充分。





图 3

图 3 变化

黑 1 挖时，白 2 打吃不好，黑 3 连接以下至黑 7，黑棋得以安定，而白阵却被破坏。

问题图 26



白先

本题是职业棋手的实战。黑 1 扩张时，白棋应在右边牵制黑势。那么请问白棋实战中是如何下的？




图 1




图 2

10 = 5

图 1 打入的急所
白 1 镇是打入的急所。

图 2 实战进行
白 1 镇，黑 2 以下至黑 10 是常识性下法，但白 11 长是受棋形束缚的俗手，黑 12 才是攻击的急所，白棋以后不好下。





图 3


图 3 轻快
白 1 与黑 2 交换后，白 3 二间跳是轻快的下法，其后黑 4 打吃，与图 2 的实战图相比，白棋舒服得多。

问题图 27



白先

黑 1 二间跳扩张，实战中白棋的对策是在右边打入。那么请问白棋应如何打入？



1




图 2

图 1 打入的急所

白1打入是急所，其后白棋有A位、B位和C位的手段。

图2 实战下法

白1时，黑2并不是实战下法，其后白3以下至白9，白棋形轻快。





图 3

图 3 变化

白1时，有黑2长的变化，白3先手与黑4交换后，白5单跳是要领，其后白棋不难安定。

问题图 28



黑先

本题是职业棋手的实战。白 1 低空飞行，现在是黑棋以中腹强大的外势为后援，在上边打入白阵的绝好机会。那么请问实战中黑棋是如何下的？




图 1

图 1 实战的打入
黑 1 打入是实战下法，但这一下法未充分考虑到周边棋子的配置。




图 2

图 2 实战下法
黑 1 打入时，白 2 靠，黑 3 时，白 4 断；以下至白 16，黑棋虽可先手活棋，但中腹黑外势大为萎缩，黑棋不好。





图 3

图 3 正确的打入
黑 1 打入很好，白 2 托以下至白 6，黑棋让白棋后手做活，中腹的黑棋仍然很厚。

问题图 29



白先

黑 1 扩张下边，白 2 时，黑 3 挂左上角，那么白棋如何利用黑棋的弱点在下边打入？




图 1

图 1 打入的急所
白 1 打入是急所，其后白棋在 A 位和 B 位中必居其一。




图 2

图 2 实战下法
白 1 打入时，实战中黑棋选择了黑 2 断的强手，其后白 3 以下至白 13，均是实战下法，白棋的打入在一定程度上取得了成功。





图 3

图 3 白棋充分
白 1 时，黑 2 如果封锁，白 3 扳以下至白 9，白棋成功联络，黑棋没有占到便宜。

问题图 30



黑先

本图是职业棋手的实战。黑 1 展开，白 2 飞补，其后黑棋应在白 A 位跳补之前打入右边白阵。那么请问黑棋应如何打入？




图 1




图 2

图 1 打入的急所
黑 1 是打入的急所。

图 2 实战下法
黑 1 打入时，白 2 靠，其后黑 3 挖，以下至黑 9，是实战的下法。




图 3

⑧ = △

图 3 黑棋满足
黑 1 挖时，白 2、4 打吃黑一子是恶手，黑 5、7 先手利用后，黑 9 征吃白一子，下侧的白三子也受到攻击。